


Fürst Forum web – hvordan sette opp felles printer for HP Link og Fürst

Hvis det er første gang printer skal settes opp for Fürst, se eget kapittel om Fürst Assistent. Dersom Fürst Assistent allerede er installert, men man ønsker å skrive ut HP Link-etiketter på samme skriver, kan du lese videre her. Merk at Midt-Norges etiketruller (og ikke Fürst sine) må benyttes dersom man setter opp en «kombiskriver».

Trinn 1: Endre legekontoets standard-innstillinger.

I Fürst Forum Web, klikk på sirkel med den påloggedes initialer, for å åpne nedtrekksmenyen:



Klikk på «kontorinnstillinger» (rød pil)



Velg «Format 4 (105x25)».

Dette valget trenger kun å gjøres EN gang, på vegne av legekontoet.

Trinn 2: Endre den enkelte brukers innstillinger.

I Fürst Forum Web, klikk på sirkel med den påloggedes initialer, for å åpne nedtrekksmenyen:




Klikk på «brukerinnstillinger» (blå pil)

- Under Valgt skriver, velger dere «Bestemmes av Fürst Assistent».
- Under Etikettformat, velger dere «Bruk kontorinnstillinger».


Ta gjerne en test ved å trykke på «Test Utskrift».

Fürst Assistent (trengs kun dersom det ikke er installert fra før)

Dersom Fürst Assistent allerede er lastet ned på PC'en, så vil du finne den enten nede på oppgavelinjen, eller under «Vis skjulte ikoner».



Hvis det ikke er Fürst Assistent på PC'en, så kan du laste den ned under brukerinnstillinger. Trykk på navnet til brukeren øverst til høyre og velg «Brukerinnstillinger».




Skroll litt nedover, så finner du «Last ned Fürst Assistent for skrivebord». Trykk på denne og følg guiden.




Fürst Assistent oppdateres regelmessig og versjonsnummer vil kunne være nyere enn på bildet nedenfor. På nyere PC'er er det 64-bit versjonen som skal lastes ned.

Last ned Fürst Assistent



I siste trinn i installasjonen, husk å krysse på «Start Fürst Assistent» før dere trykker «Fullfør».



Nå skal du legge inn riktig etikettskriver i Fürst Assistent. Åpne programmet fra bunnlinje eller under «Vis skjulte ikoner».

Velg «Endre innstillinger», og legg inn riktig skriver. «Lagre» og kryss ut Fürst Assistent. **Ikke** trykk «Avslutt», da lukkes programmet helt, og etikettutskrift vil ikke virke. Fürst Assistent skal alltid kjøre i bakgrunnen.

